

Guía de apoyo aéreo cercano (CAS)



SQUAD ALPHA
EST. 2012

Introducción

Para la solicitud de un CAS, tendremos que realizar un CHECK-IN con las aeronaves disponibles para CAS. Después decidir el tipo de CAS a realizar y por último contactar con la aeronave para solicitarlo.

CHECK-IN

El "Check-In" es una comunicación inicial entre el piloto de la aeronave y el JTAC (Joint Terminal Attack Controller) o FAC (Forward Air Controller) antes de ejecutar una misión de CAS (Close Air Support). Su objetivo es establecer contacto, intercambiar información crítica y coordinar la misión de apoyo aéreo.

- **Callsign de la aeronave** (nombre en clave).
- **Aeronave.**
- **Posición actual.**
- **Armamento disponible.**
- **Tiempo sobre el objetivo (Time on Station - TOS).**
- **Código de aborto**
- **Comentarios**

Ejemplo:

Piloto: "Reaper 11, F/A-18, 10 millas al norte a 12.000 pies, armado con dos GBU-12 y cohetes Hydra, tiempo sobre el objetivo 20 minutos, BREAK BREAK BREAK, listo para el Brief."

JTAC: "Reaper 11, recibido. Mantenga posición de espera, standby para 9-Línea."

Tipos de CAS

El Close Air Support (CAS) tiene tres tipos principales de control: Tipo I, Tipo II y Tipo III. Estas categorías se utilizan para clasificar cómo se coordina y controla el apoyo aéreo cercano en función de la proximidad a las tropas amigas, el nivel de control requerido y las condiciones en el campo de batalla.

Tipo de CAS	Línea de Visión del JTAC	Nivel de Control	Uso principal
Tipo I	JTAC ve objetivo y aeronave	Muy alto	Riesgo de fuego amigo alto
Tipo II	JTAC no ve objetivo/aeronave	Medio	Obstáculos visuales o uso de sensores
Tipo III	Área designada	bajo	Múltiples ataques, riesgo amigo reducido

CAS Tipo I: Control visual directo

Características principales:

- El controlador aéreo (JTAC o FAC) debe ver el objetivo y la aeronave en todo momento.
- Se utiliza cuando las tropas amigas están cerca del objetivo y existe riesgo significativo de daño colateral o fuego amigo.
- El JTAC dirige el ataque visualmente, asegurando que la aeronave ataque el objetivo correcto sin poner en peligro a las fuerzas amigas.

Escenario típico:

- Combate en terreno abierto o zonas urbanas donde el JTAC tiene una buena línea de visión tanto del objetivo como de las tropas amigas.

CAS Tipo II: Control indirecto o limitado

Características principales:

- El JTAC no tiene línea de visión directa del objetivo o de la aeronave durante el ataque.
- Se utiliza cuando las condiciones impiden el control visual, como terreno montañoso, mal tiempo o combate en áreas densamente urbanizadas.

- Se requiere coordinación adicional, como el uso de sensores de la aeronave (pod FLIR o sistemas ópticos) para identificar el objetivo.

Escenario típico:

- Operaciones en áreas donde el JTAC confía en datos de sensores remotos o sistemas como drones para guiar a las aeronaves.

CAS Tipo III: Control de área o ataques múltiples

Características principales:

- Permite múltiples ataques en un área designada, bajo la supervisión del JTAC.
- El JTAC no controla cada disparo individualmente, pero debe autorizar y monitorear los ataques en un área específica para asegurarse de que cumplen con las restricciones.
- Se utiliza en situaciones donde la amenaza al personal amigo es menor, o el tiempo es crítico.

Escenario típico:

- Situaciones dinámicas o de alta intensidad, como ataques contra grandes formaciones enemigas, donde se prioriza la rapidez sobre el control absoluto.

9 Líneas

Las 9 líneas ayudan al JTAC a determinar si tienen toda la información para realizar el ataque.

9 LINE CLOSE AIR SUPPORT BRIEF

<i>FAC: " _____, this is _____, standing by for aircraft check-in"</i>				
Pilot Callsign / Mission #				
Number and type of aircraft				
Position and altitude				
Ordinance				
Time on station				
Abort Code				
Additional Remarks				
<i>Provide friendly, enemy situation and game plan to pilot</i>				
<i>FAC: "Stand by for 9 line, I am not a JTAC"</i>				
1	IP / BP	Initial point (FW) or battle position (RW)		
2	Heading	Degree Magnetic, IP / BP to Tgt	Offset	Left Right
3	Distance	IP / BP to Tgt in nautical miles for FW, Center of BP to Tgt in meters for RW		
4	Target Elevation	Feet MSL (meters x 3.3 = feet)		
5	Target Description	How many, what it is, degree of protection		
6	Target Location	Include 100,000 meter grid identification		
7	Type Mark	WP, Illum, Laser, IR pointer	Laser Code	1111, 1666
8	Friendlies	From Target, cardinal direction and distance in meters		
9	EGRESS	"EGRESS":	Cardinal / subcardinal direction and location (CP / IP) as required	
<i>FAC: "Say when ready to copy remarks"</i>				
Remarks	Stay above / below, No Fly Areas			
Final Attack Heading	Degree magnetic	Laser Target Line	Degree magnetic	
Threats	Description, cardinal direction from target, distance in meters, type of supersonic			
Active Gun Target Line		TOT / TTT	or "PUSH ASAP"	
<i>FAC: "Say when ready for amplifying information". Give pilot talk-on to TGT, big to small</i>				

- **LINEA 1-IP.** El IP es el punto inicial para el comienzo del ataque. En esta línea se dará el IP por su nombre. Cuando no existe IP previa, o están mal colocadas se puede indicar por coordenadas.

Si el vuelo CAS está orbitando sobre el área objetivo en forma de una rueda y no tiene punto IP fijo, se señalará las líneas 1-3 como: "from the overhead" o "Lines 1-3 N/A (not applicable)" y se continuará por la cuarta línea.

- **LINEA 2-DIRECCIÓN y OFFSET.** La dirección se da en grados magnéticos desde el IP al objetivo.
 - Se debe dar 3 números de forma secuencial Ej:"Uno tres cero"
 - OFFSET: Indica si el piloto debe desviarse hacia la izquierda (LEFT) o hacia la derecha (RIGHT) del rumbo directo hacia el objetivo.
 - Ejemplos:
 - "270 LEFT" → Desde el IP, el piloto vuela rumbo 270° (oeste) y debe ajustar la aproximación desviándose hacia la izquierda.
 - "045 RIGHT" → Vuelo rumbo 45° (noreste) y debe hacer un OFFSET hacia la derecha.
 - "180 NO OFFSET" → Vuelo rumbo 180° (sur) sin desviación adicional.
 - **LINEA 3-DISTANCIA.** Es la distancia medida desde el IP al objetivo.
 - **LINEA 4-ELEVACIÓN DEL OBJETIVO.** En metros respecto al nivel del mar.
 - **LINEA 5-TARGET DESCRIPCION.** Debe ser suficientemente específica para que la CAS reconozca el objetivo. Debe ser concisa para evitar que se alargue el CAS brief, ya después de darán todos los detalles.
 - **LINEA 6-TARGET LOCATION.** Se pueden usar coordenadas con latitud y longitud del área objetivo, o una desviación respecto a una referencia conocida previamente. En el caso de BOC, se dará el DMPI.
 - **LINEA 7-MARCA / GUIADO FINAL.**
 - Marca: Si se usa laser, se debe pasar también el código a usar.
 - Fase terminal: Cuando se usan bombas laser, el FAC dirá la plataforma que se encargará del guiado final de la bomba.
 - Si no hay marca se dirá: "NO MARK"
 - **LINEA 8-ALIADOS.** Dirección desde el objetivo y distancia (en metros) de las tropas aliadas más cercanas al objetivo
 - **LINEA 9-EGRESS.** Son las instrucciones que los aviones atacantes siguen para salir del área objetivo.
-

Revisión #6

Creado 21 octubre 2024 19:46:49 por Abnaxus

Actualizado 12 enero 2025 17:31:32 por Abnaxus